

دانشکده پرستاری و مامایی

Camtasia Recorder

عاطفه کلانتری

کتابدار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش بازیابی اطلاعات) دانشگاه شیراز

ak_lbrrn@yahoo.coom

Camtasia Recorder

- یکی از نرم افزارهای ضبط رخدادهای صفحه نمایش است که در تولید محتوای آموزشی کاربرد دارد.
- نرم افزار را روی سیستم عامل خود نصب نمائید.
- محتوای موردنظرتان را آماده نموده و صداهای مزاحم محیط را کنترل کنید.

کار با نرم افزار Camtasia Recorder

- نرم افزار Camtasia recorder را از منوی start بیابید و اجرا کنید.
- به محض اجرای برنامه کادری به صورت خط چین سبز رنگ در حاشیه صفحه نمایش ظاهر می شود که تعیین کننده محدوده‌ای است که در فیلم ضبط خواهد شد.
- شما می توانید با نگه داشتن موس روی هر یک از ۴ گوشه یا وسط هر یک از اضلاع خط چین محدوده ضبط را کم و زیاد کنید.
- (بهتر است این محدوده را طوری تنظیم کنید که نوار باریک پایین صفحه ویندوز یا همان taskbar در محدوده نباشد.)

کار با نرم افزار Camtasia Recorder (ادامه)

- همزمان با اجرای برنامه toolbar یا نوار ابزار آن نیز در صفحه ظاهر می شود.
- بدیهی است با کلیک روی دکمه قرمز رنگ record و شمارش معکوس ۳، ۲، ۱ ضبط فیلم شروع می شود.
- برای متوقف کردن ضبط فیلم کافیست کلید F10 را فشار دهید. در این صورت پنجره ای به نام preview باز می شود. (عنوان هر پنجره در نوار باریک بالای آن درج می گردد.)
- در این پنجره می توانید پیش نمایشی از آنچه ضبط کرده اید را ببینید و اگر مورد تایید بود، روی گزینه save (سمت چپ پایین صفحه) کلیک کنید.

کار با نرم افزار Camtasia Recorder (ادامه)

- دقت کنید در کادری که برای تعیین نام و مسیر ذخیره شدن فایل ویدئویی ضبط شده باز می شود، در مقابل آیتم save as type، حتماً فرمت (video file *.avi) را انتخاب کنید تا فایل ذخیره شده روی همه سیستم ها قابل مشاهده باشد.
- چنانچه فایلتان را با فرمت پیش فرض یعنی Camtasia recording files *.camera ذخیره کنید، تنها در سیستم هایی که نرم افزار Camtasia روی آنها نصب شده باشد قابل پخش خواهد بود.
- در پایان با انتخاب گزینه save فایل ویدئویی شما آماده است.

درباره Camtasia Recorder

- نکته۱: در نوار ابزار برنامه Camtasia در منوی capture این امکان وجود دارد که با انتخاب گزینه record camera با Webcam (دوربین لپ تاپ) تصویر خودتان را هنگام صحبت کردن ضبط کنید.
- نکته۲: اگر چه هنگام ضبط فیلم با لپ تاپ حتی بدون میکروفون هم صدا ضبط می شود اما برای کم شدن نویز و صداهای اضافی سعی کنید از میکروفون استفاده کنید.

درباره Camtasia Recorder (ادامه)

- نکته۳: پیش از شروع ضبط فیلم اصلی سعی کنید چند بار کار با نرم افزار را امتحان کنید تا موقع ضبط اصلی به مشکل بر نخورید.
- نکته۴: سعی کنید ابتدا در حداقل یکی دو اسلاید power pointخودتان را معرفی کنید (نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع و دانشگاه) و فهرستی از مطالبی را که قرار است در فیلم ارائه دهید برای بیننده نمایش دهید و بگویید تا بیننده در همان دقایق نخست متوجه شود که موضوع فیلم تهیه شده توسط شما به دردش می خورد یا نه! مثلاً موضوع اصلی آموزش پاورپوینت است و نحوه ایجاد و حذف اسلایدها و... آموزش داده خواهد شد.

تا جایی که می توانید
به تهیه فیلمی برای
نمایش و انتشار عمومی
فکر کنید،
نه فقط نمایش در کلاس و کار کلاسی

درباره Camtasia Recorder (ادامه)

۱. برای اینکه صدا ضبط شود لازم است گزینه Record Audio از منوی Capture تیک خورده باشد.

۲. همچنین با تیک زدن گزینه Record Camera از منوی Capture می توانید با استفاده از دوربین لپ تاپ تصویر سخنرانی خودتان را ضبط کنید.

درباره Camtasia Recorder (ادامه)

- . چنانچه با دکمه F10 موفق به متوقف کردن فرایند ضبط فیلم نشدید علتش احتمالاً این است که نرم افزار دیگری روی سیستم شما وجود دارد که از F10 برای کار دیگری استفاده می کند.
- پس برای توقف ضبط فیلم کافیست از system tray (گوشه پایین سمت راست نوار وضعیت کنار جایی که ساعت و تاریخ و... قرار دارد) روی علامت  کلیک کنید و پس از دابل کلیک روی آیکون برنامه Camtasia recorder که در حال چشمک زدن به رنگ قرمز و سبز است، روی گزینه stop در سمت راست نوار ابزار کلیک کنید و سپس مراحل ذخیره کردن فایل ویدئویی ضبط شده را انجام دهید.

سئوال؟



موفق باشید